

# वाताग्र (Fronts)

डॉ. नरेंद्र प्रताप पालित

परिभाषा : दो भिन्न दिशाओं से चलने वाली भिन्न स्वभाव की वायुराशियाँ निकट आने पर भी आपस में मिलती नहीं, वरन् उनके मध्य एक सीमांत प्रदेश का निर्माण होता है। इनके (सीमांत प्रदेशों के) अग्र रेखा को वाताग्र कहते हैं, जो सामान्यतया ढाल वाले होते हैं। अर्थात् दो परस्पर विपरीत वायुराशियों के बीच निर्मित ढालुओं सीमा-तल को वाताग्र कहा जाता है। पेटर्सन के शब्दों में वाताग्री सतह तथा धरातलीय सतह का प्रतिबिम्बण करने वाली रेखा को वाताग्र कहते हैं।

वाताग्र की उत्पत्ति की प्रक्रिया को वाताग्र-उत्पत्ति (Frontogenesis) एवं इसके नाश को वाताग्र-क्षय (Frontolysis) कहा जाता है।

शिकाया के अनुसार जब कभी आगमने सामने से दो वायुराशियाँ आकर मिलती (converge) हैं, तो उसे वाताग्र उत्पत्ति क्षेत्र कहा जाता है। उल्लू. रल. डॉन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि वाताग्र दो वायुराशियों के अलगाव को सीमा

## हैं। वाताग्रों की उत्पत्ति की जिम्मेवार दशाएँ

वाताग्रों की उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दो दशाएँ आवश्यक हैं :-

- (क) दो भिन्न-ठंडी एवं गर्म - वायुराशियों के मध्य ही वाताग्रों का निर्माण संभव है।
- (ख) भिन्न दिशाएँ - दो भिन्न दिशाओं से आकर आमने-सामने से मिलने (convergence) वाली वायुराशियों के मध्य ही वाताग्रों की उत्पत्ति अपेक्षित है।

## वाताग्रों की मुख्य विशिष्टताएँ

द्विवार्धा

- के अनुसार वाताग्रों की प्रमुख विशिष्टताएँ निम्नलिखित हैं -
- (क) वाताग्र एक रेखा के रूप में नहीं, वरन् एक 5 से 65 कि०मी० तक की चौड़ी पट्टी के रूप में होता है।
  - (ख) इनकी गति 50 से 80 कि०मी० प्रति घंटा तक हो सकती है।
  - (ग) ये लम्बवत् रूप से भी गतिशील होते हैं।
  - (घ) ये भूतल से 3000 मीटर की ऊँचाई तक ही बर्तते हैं एवं
  - (ङ) ताप, वायु-दिशा, वायु-दाब प्रणता संपूर्ण गुणों की समाप्ति के बाद ये





भी समाप्त हो जाते हैं।

वाताग्रों की उत्पत्ति

(Formation of Fronts)


जब दो भिन्न स्वरूप एवं चरित्र (भिन्न तापमान, आर्द्रता एवं दबाव आदि) वाली हवाएँ जब दो विपरीत दिशाओं से आकर मिलती हैं तब वे बाह्य प्रवाह अक्ष (Axis of Out flow) के सहारे फँकी हैं। इन परिस्थितियों में समताप रेखा व बाह्य प्रवाह अक्ष (चित्र 1) के मध्यवर्ती कोण पर वाताग्र के बन्नने की संभावना रहती है। इस कोण के  $45^\circ$  से अधिक रहने की स्थिति में वाताग्र का निर्माण नहीं हो सकता है, परन्तु यह कोण क्रमशः कमता हुआ एक ऐसी स्थिति का विकास होने लगता है जब समताप रेखा बाह्य प्रवाह अक्ष के समानान्तर होने लगता है। इस परिस्थिति में वाताग्र की सक्रियता बढ़ती है।

चित्र अगले  
पेज पर





वाताग्र के सहारे दो भिन्न दिशाओं से आने वाली भिन्न चरित्र की हवाएँ एक दूसरे के परस्पर समानांतर प्रवाहित होती हैं, तब इसे स्थायी वाताग्र कहा जाता है (चित्र 2)। इनके सहारे बकलों का निर्माण नहीं होता है एवं बारिस नहीं होती है। फलस्वरूप ये महत्वहीन होते हैं। हालांकि पृथ्वी के विक्षेपण के बल (Deflective forces) के प्रभाव में यह स्थिति यदा-कदा ही उत्पन्न होती है। इसके विपरीत अक्सर ही हल्की उष्ण वायु भारी सर्द हवा के द्वारा ऊपर धकेल दी जाती है। परिणामस्वरूप वाताग्र कलझार हो जाते हैं।



चित्र 3 : पूर्ण विकसित वाताग्र